



Handleiding **FELCO Applicatie**





De App downloaden.

1- Ga naar :



2- Zoek naar :



OF Scan om toegang te krijgen tot de App.

Dit vereist mogelijk een QR code lezer applicatie



App Store



Google Play

Vereisten :



iOS 11.0 of hoger



Android 5.0 of hoger




Creëer uw account.

Bij de eerste connectie

Een tutorial toont u hoe u een account kan aanmaken.

1- Scroll naar links om de tutorial te doorlopen.


2- Click op “OK, THANKS” wanneer u alle stappen overlopen heeft.



Creëer uw account.


Bij de eerste connectie

1- Klik op “Nog geen account” :



2 – Vul aan:

De Velden met “*” zijn vereiste velden. Zorg ervoor dat u ook akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en de privacy policy.






Creëer uw account.

Bij de eerste connectie

3- Ga naar uw email account :


U ontvangt een activatiemail.

Kijk zeker uw spam mails na indien u de mail niet ontvangt.



4- Bevestig uw account:

Klik in de ontvangen e-mail op “BEVESTIG MIJN ACCOUNT” :




Creëer uw account.

Bij de eerste connectie

5- Identificatie :

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord.


Vergeet niet om de Velden “Voorwaarden” en “Privacy policy” aan te vinken.



The screenshot shows the FELCO login interface. At the top is the FELCO logo. Below it are two input fields: one for the email address (containing 'communication@felco.com') and one for the password (represented by dots). Below the password field are two checkboxes, both of which are checked. The first checkbox is accompanied by the text 'I have read and I accept the terms of service of the FELCO application.' and a link 'See terms of service'. The second checkbox is accompanied by the text 'I have read and I accept the privacy policy regarding the processing of the personal data by FELCO application.' and a link 'See privacy policy'. Below the checkboxes is a red 'LOGIN' button. At the bottom of the form are two links: 'Haven't an account yet?' and 'Forgot password?'. A hand icon points to the checkboxes, and a pencil icon points to the password field.

6- Log in op de app :

Klik op “LOGIN” om toegang te krijgen tot de app.



This screenshot is identical to the one above, showing the FELCO login form. The only difference is the annotation: a hand icon points directly to the red 'LOGIN' button.

Detail van de App :

MyTool

Informatie over uw tool

Info

Informatie betreffende de app versie

Account

Informatie over uw account

Totale aantal knippen sinds het eerste gebruik

Aantal knippen
Sinds laatste reset

Aantal knippen tijdens laatste onderhoud

Aantal knippen
Voor het volgende onderhoud

Semi-open setting

Stel uw semi-opening in:
50, 60, 70% en OFF

Vind uw verdeler in de buurt

Connected - Disconnected

Informeert over de status van verbinding met uw tool

Gebruikerstijd in uu:mm
Sinds laatste reset

Knipstatistieken in %

Geeft een overzicht van de hardheid en dikte van de geknipte takken

Holster Mode


In- of uitschakelen van de holster mode

Tool Connection

Maak connectie met de app

Batterijniveau

Geeft een indicatie van het batterijniveau- 4 LEDs





Maak connectie met uw tool.

Wanneer u met de applicatie verbonden bent, toont een tutorial hoe u connectie maakt met uw tool.

1- Scroll naar links om de tutorial te doorlopen.

2- Click op “OK, THANKS” wanneer u alle stappen overlopen heeft.

SKIP



Connect the tool

Click on the Tool Connection icon

SKIP



Replay tutorials

Click on the Info icon.





Maak connectie met uw Tool.

1- Klik op het tool connection icoon:



2- Lees de procedure:

Eens gelezen scrollt u naar beneden en klikt u op “OK, THANKS”








Maak connectie met uw Tool.

i Zorg ervoor dat Bluetooth® en Locatie actief zijn

De App vereist beiden actief om connectie te kunnen maken met de tool.



Maak connectie met uw Tool.


4- Activeer de Bluetooth van de tool® :

- I/ Activeer de Power Switch naar ON.
- II/ Draai 3 x vlug na mekaar de Power Switch van ON naar OFF.
- III/ De Power Switch moet geactiveerd zijn naar ON.



5- Connecteer de Tool :

Klik op "CONNECT". Uw tool is nu succesvol geconnecteerd.






Registreeer uw tools in uw account.


1- Registreer uw tool:

Klik op "YES" in de message box




2- Verander de naam van uw Tool, batterij PowerPack :

En klik op "REGISTREER"




1- Verander de semi-opening:

Klik op de pijl links/rechts   om de instelling aan te passen



2- Holster Mode in- en uitschakelen:

Klik op de activatie knop  om de holster modus in-of uit te schakelen



Test uw Tool.




1- Een auto-test uitvoeren:

Klik op de “Aantal knippen voor onderhoud” kader om de auto-test pagina te openen.



2-Start de auto-test:


Klik op “ACTIVEER AUTOTEST MODE” en draai de Power Switch van OFF naar ON



Indien een **NOK** verschijnt, neem contact op met uw verdeler


Paswoord vergeten?

Op de login pagina, klik op “Paswoord vergeten”
Volg daarna de aangegeven instructies.



Mijn tool loskoppelen?

Op de connectie pagina, klik op “UNLINK”
Uw tool is nu losgekoppeld.



Vindt u uw tool niet terug?




1- Controleer of uw Bluetooth en locatie actief zijn.




2- Indien u nog steeds uw tool niet terugvindt, controleer dan of de FELCO App toegang heeft tot Bluetooth

Ga naar uw telefooninstellingen → FELCO → Bluetooth ON



Geen pop up om uw tool te registreren?

1- Op de hoofdpagina, klik op “myTOOLS”  icoon.



2- Klik op “+” icoon bij “Lijst met uw tools”.

3- Vul alle Velden in en klik op “Opslaan”

Uw tool is nu geregistreerd



Tool al geregistreerd?

Indien u na het registreren van de tool, volgende foutmelding krijgt ;
“Oups...Deze tool werd reeds geregistreerd.”

Optie 1 – De tool werd reeds geregistreerd op een ander account.
De tool moet gedeactiveerd worden van de account.
→ *Contacteer uw verdeler over hoe dit in zijn werk gaat.*

Optie 2 – De tool moet geregistreerd worden door uw verdeler op het FELCO platform.
→ *Contacteer uw verdeler om de tool te laten registreren.*

